



REVIEWWELT

Installationsanleitung Drucker QL-800 Brother



1. ALLGEMEINES

Wichtige Hinweise zur Installationsanleitung (QL-800 Brother)

Diese Installationsanleitung gehört zum Revierwelt Wildkammer Bundle Waage & Etikettendrucker. Sie enthält Informationen zur Inbetriebnahme des Druckers. Zur Bedienung des Druckers beachten Sie bitte die Originalanleitung des Herstellers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen. Bei Nichtbeachtung kann der Drucker beschädigt werden.

2. VORBEREITUNG DES DRUCKERS

Durchführen der Installation

- Laden Sie sich die Bedienungsanleitung und die erforderlichen Treiber von folgender Web-Seite:
[Support für QL-800 | Brother DE](#)
- Laden Sie sich das Handbuch des Druckers durch Klicken auf „Handbücher anzeigen“

The screenshot shows the Brother support website for the QL-810W printer. The page is titled 'Support, Downloads & FAQ: Brother QL-810W'. It features two main sections: 'Treiber und Downloads' and 'Handbücher & Bedienungsanleitungen'. The 'Handbücher & Bedienungsanleitungen' section is highlighted, showing a list of documents for the QL-810W. A red box highlights the download buttons for the 'Benutzerhandbuch' and 'Schnell Start Anleitung'.

Handbücher für QL-810W

Sie haben nach etwas anderem gesucht? [Zurück](#)

Service und Support > QL-810W > Handbücher

QL-810W Handbücher

Sprache: Deutsch


Benutzerhandbuch

Titel	Beschreibung	Veröffentlichungsdatum (Version)	Datei (Größe)
Benutzerhandbuch	Für Informationen zu dem Gerät	18.12.2020 (04)	Herunterladen (4.75MB)

Schnell Start Anleitung

Titel	Beschreibung	Veröffentlichungsdatum (Version)	Datei (Größe)
Schnell Start Anleitung	Für die Installation des Gerätes	09.09.2020 (05)	Herunterladen (1.36MB)

- Bereiten Sie den Drucker zum Anschluss an den PC laut Anleitung vor. Legen Sie die breite Etikettenrolle ein.
- Stecken Sie das Netzanschlusskabel in Anschluss 1.
- Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss 2
- Schließen Sie den Drucker **noch nicht** an den PC an.



- Laden Sie jetzt unter „**Downloads Anzeigen**“ die Treiber für den Drucker:

Treiber und Downloads für QL-810W
 Sie haben nach etwas anderem gesucht? [Zurück](#)

Service und Support > QL-810W > Downloads

QL-810W Downloads

Wählen Sie das Betriebssystem (BS)
 Abhängig von Ihrem Webbrowser sind Betriebssystem und dessen Versionsnummer möglicherweise bereits ausgewählt.

SCHRITT 1: Wählen Sie die BS-Familie

☒ Windows
 ☐ Mac
 ☐ Linux
 ☐ Mobil

SCHRITT 2: Wählen Sie die BS-Version

<input type="radio"/> Windows 11	<input type="radio"/> Windows Vista (64-bit)
<input type="radio"/> Windows 10 (32-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2022
<input checked="" type="radio"/> Windows 10 (64-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2019
<input type="radio"/> Windows 10 (32-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2016
<input type="radio"/> Windows 8.1 (64-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2012 R2
<input type="radio"/> Windows 8 (32-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2012
<input type="radio"/> Windows 8 (64-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2008 R2
<input type="radio"/> Windows 7 (32-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2008 (32-bit)
<input type="radio"/> Windows 7 (64-bit)	<input type="radio"/> Windows Server 2008 (64-bit)
<input type="radio"/> Windows Vista (32-bit)	

Treiber und Downloads für QL-810W

Sie haben nach etwas anderem gesucht? [Zurück](#)

Service und Support > QL-810W > Downloads

Downloads

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) Sprache: Deutsch

Software/Dokumenten-Installer

Falls Sie die Software für Ihr Gerät zum ersten Mal installieren, laden Sie bitte diesen Installer.
Um die Softwareversion, festzustellen, gehen Sie bitte zur Spalte "Freigabe-Datum (Version)".

Titel	Beschreibung	Veröffentlichungsdatum (Version)	Größe
Software/Dokumenten-Installer (Empfohlen)	Die auf dieser Seite aufgeführte Software und die zugehörigen Dokumente werden installiert.	06.06.2022 (1.0.005)	1.76 MB


Treiber

Titel	Beschreibung	Veröffentlichungsdatum (Version)	Größe
Drucker Treiber	Diese Software ist zum Drucken mit dem Gerät erforderlich. Bitte klicken Sie hier, um Anweisungen zur Deinstallation des Druckertreibers zu ...mehr	13.12.2022 (1.9.0c)	32.75 MB
Printer Driver Uninstaller	Wenn Sie die Installation des Druckertreibers nicht abschließen können	Zur Auswahl klicken	

- Nach dem Laden starten Sie die Installationsdatei im Download – Verzeichnis und folgen Sie den Anweisungen zur Installation (siehe auch Bilder). Folgen Sie den Anweisungen (siehe Bilder)

Installation des Brother-Druckertreibers

Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.



- Schließen Sie das Gerät direkt an einen USB-Anschluss des Computers an.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis:

- Damit das Gerät verwendet werden kann, muss es über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sein.
- Falls das Gerät nicht erkannt wird, schließen Sie das USB-Kabel erneut an. Sollte der Computer das Gerät dann immer noch nicht erkennen, besuchen Sie die Brother Support Website für weitere Informationen.

Fertig Später

Driver Setup

Modell wählen:


- QL-800
- QL-810W
- QL-820NWB

OK Abbrechen

Revierwelt bietet in verschiedenen Funktionen die Möglichkeit, Etiketten zu drucken. Damit der Etikettendruck fehlerfrei funktioniert, müssen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Hier finden Sie die Einstellungen für die Etikettendrucker der Serie QL800 von Brother.

A. Einstellungen unter Windows

Nach erfolgreicher Installation der Treiber rufen Sie in Windows „Drucker und Scanner“ auf. Wählen Sie den installierten Drucker aus, um die Einstellungen unter „Verwalten“ - „Druckeinstellungen“ vorzunehmen.



Im Druckertreiber die **Etikettengröße 62 mm** einstellen. Wir empfehlen Brother DK 11202 Etiketten. Die Brother QL-800 Serie kann bis zu einer Breite von 62mm drucken. Wählen Sie die Länge entsprechend dem Format, das Sie im Etikettendesigner erstellt haben (**Standard 90 mm**). Wählen Sie „Druckmedium schwarz/rot“. Zur Überprüfung der korrekten Installation des Druckers und der Übereinstimmung der Einstellungen mit dem verwendeten Etikett drucken Sie bitte ein Etikett mit der Auswahl „Drucken einer Testseite“.

Notizen

